

ZWCAD 20xx

# **RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACE A AKTIVACE**

Efektivní CAD pro každého

A large, stylized 3D logo of the letters 'CAD' in a light blue, metallic-looking font. The letters are set against a background of a blue gradient with abstract, flowing shapes and light rays emanating from behind the text.

<http://www.zwcad.sk>  
<http://www.zwcad.cz>

## Obsah

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Úvod</b>                                             | <b>3</b>         |
| <b><u>Samostatná licence</u></b>                        | <b><u>4</u></b>  |
| <b>Instalace samostatné licence (HW)</b>                | <b>4</b>         |
| <b>Aktivace samostatné licence (SW)</b>                 | <b>5</b>         |
| Aktivace automaticky (přes internet)                    | 6                |
| Aktivace manuálně (není-li k dispozici internet)        | 7                |
| <b>Vrácení samostatné licence</b>                       | <b>8</b>         |
| Vrácení licence automaticky (přes internet)             | 8                |
| Vrácení licence manuálně (není-li k dispozici internet) | 9                |
| <b><u>Sít'ová licence</u></b>                           | <b><u>10</u></b> |
| <b>Licenční server</b>                                  | <b>10</b>        |
| Instalace serveru                                       | 10               |
| Aktivace serveru                                        | 11               |
| <i>Automatická aktivace (přes internet)</i>             | 11               |
| <i>Manuální aktivace (není-li k dispozici internet)</i> | 12               |
| Konfigurace serveru                                     | 13               |
| Spuštění licencování                                    | 14               |
| <b>Vrácení serverové licence</b>                        | <b>15</b>        |
| Vrácení licence automaticky (přes internet)             | 15               |
| Vrácení licence manuálně (není-li k dispozici internet) | 16               |
| <b>Klient</b>                                           | <b>17</b>        |
| <b>Instalace klienta</b>                                | <b>17</b>        |
| <b>Aktivace klienta</b>                                 | <b>17</b>        |
| Vyžádání plovoucí licence                               | 18               |
| Vypůjčení licence                                       | 18               |
| <b>Vrácení licence klienta</b>                          | <b>19</b>        |
| Vrácení plovoucí licence                                | 19               |
| Vrácení vypůjčené licence                               | 19               |

# Systémové požadavky

|                         | Minimum System Requirements                                                                                                                                                         | Recommended System Requirements                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operating system</b> | Microsoft® Windows XP SP2 and above<br>Microsoft® Windows 2003 Server<br>Microsoft® Windows 2008 Server<br>Microsoft® Windows Vista<br>Microsoft® Windows 7<br>Microsoft® Windows 8 | Microsoft® Windows XP SP2 and above<br>Microsoft® Windows 2003 Server<br>Microsoft® Windows 2008 Server<br>Microsoft® Windows Vista<br>Microsoft® Windows 7<br>Microsoft® Windows 8 |
| <b>Processor</b>        | Intel® Pentium™ 4 1.5GHz or equivalent<br>AMD® processor                                                                                                                            | Intel® Core™ 2 Duo or AMD® Athlon™ X2 CPU<br>or higher                                                                                                                              |
| <b>RAM</b>              | 1GB                                                                                                                                                                                 | 2GB or more                                                                                                                                                                         |
| <b>Display card</b>     | 128M                                                                                                                                                                                | 1GB or more                                                                                                                                                                         |
| <b>Hard disk</b>        | 2GB free space in OS disk, 1GB free space<br>in installation disk                                                                                                                   | 4GB free space in OS disk, 2GB free space in<br>installation disk                                                                                                                   |
| <b>Resolution</b>       | 1024*768 VGA with True Color                                                                                                                                                        | 1440*900 with NVidia 8 series or Radeon HD<br>series or higher                                                                                                                      |
| <b>Pointing device</b>  | Mouse, trackball, or other devices                                                                                                                                                  | Mouse, trackball, or other devices                                                                                                                                                  |
| <b>DVD ROM</b>          | Any speed (for installation only)                                                                                                                                                   | Any speed (for installation only)                                                                                                                                                   |


## Úvod

Existují dva způsoby autorizace pro ZWCAD+. Autorizace samostatné a síťové licence. Musíte si vybrat jeden z nich v souladu s licencí, kterou jste zakoupili.



### Samostatná licence

Samostatná verze nevyžaduje připojení k počítačové síti. Po úspěšné aktivaci může pracovat v režimu offline. Pokud jste zakoupili samostatnou licenci - viz **Samostatná licence**.



### Síťová licence

Při síťové licenci řídí autorizaci licenčního server vydávající licence, pro více než jednoho klienta, který získá ze serveru povolení pro spuštění aplikace. Pokud jste zakoupili síťovou licenci - viz **Síťové licence**.

Pokud plánujete instalovat váš aktuální ZWCAD+ na jiný počítač, nebo plánujete vykonat softwarové/hardwarové změny, např. výměnu hardwaru v počítači, nebo při přeformátování systémového pevného disku, - musíte nejdříve vrátit licenci(e). Viz **Postup vrácení licence**.



# Samostatná licence

Samostatná verze nevyžaduje připojení k počítačové síti. Po úspěšné aktivaci může pracovat v režimu offline.

Pokud jste zakoupili samostatnou licenci, přečtěte si následující kapitoly

## Instalace samostatné licence

Spustí se automaticky po vložení CD.

Postupujte podle níže uvedených pokynů


1. Klikněte tlačítko **Instalovat**
2. Zaškrtněte políčko **ZWCAD+ 2014**
3. Vyberte zda instalovat doplňkové **Fonty a Výukové filmy**
4. Zrušte zaškrtnutí políčka **Správce síťové licence**
5. Pokračujte kliknutím tlačítka **Pokrač.**
6. Souhlasíte-li s licenčními podmínkami, potvrďte svůj souhlas zaškrtnutím políčka souhlasu a klikněte **Pokrač.**
7. Určete umístění instalace a klikněte na tlačítko **Pokračovat**
8. Instalace se spustí a zobrazí se poslední stránka. Vyberte si své oblíbené rozhraní Ribonové/Klasické
9. Po dokončení klikněte **Dokončit**
10. Doporučujeme restartovat počítač

ZWCAD+ již máte nainstalovaný na počítači.

Pro aktivaci licence zbývá vykonat ještě pár kroků.

Pro podrobnosti:

viz **Aktivace samostatné licence**



## Aktivace licence



XXXXXXXX

### Aktivace licence s HW USB klíčem

Aktivace hardwarovým klíčem používá k aktivaci USB klíč a 8-místní licenční kód.


XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

### Aktivace licence se SW kódem

Softwarová aktivace používá k aktivaci 24-místní aktivační kód

## Aktivace samostatné licence s USB HW klíčem

Aktivace je proces ověřování licence, kterým ZWCAD+ obdrží licenční povolení, které platí pro vaši licenci. Aktivovaná licence se automaticky přiřadí vašemu hardware a operačnímu systému. Po aktivaci licence je produkt na vašem počítači plně funkční bez potřeby jakékoliv další komunikace.



Pokud máte váš ZWCAD+ chráněný hardwarovým USB klíčem, stačí jej zapojit do počítače na kterém je ZWCAD+ nainstalován.

**Spust'te Správce licence ZWCAD+** z menu Start Windowsu a klikněte na tlačítko **Aktivovat licenci**.

Zvolte **Aktivace hardwarovým klíčem**. Ověřte si **Produktové ID** které se zobrazí na stránce.

Vyplňte svůj **licenční kód** a požadované informace uživatele.

Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

Zobrazí se stránka úspěšné aktivace s licenčními informacemi.

Existují dva způsoby aktivace ZWCAD+ v závislosti na vašem připojení k internetu. (Kromě případů kdy jste zakoupili licenci s hardwarovým klíčem \*). Vyberte si jeden ze dvou níže uvedených způsobů

## Aktivace SW licence automaticky (přes internet)

Pro aktivaci ZWCAD+ použijte licenční kód skládající se z 24 znaků, který jste obdrželi společně s produktem ZWCAD+.

Postupujte podle níže uvedených pokynů


1. Spustíte *Správce licence ZWCAD+* z menu Start Windowsu.
  2. Klikněte na tlačítko **Aktivovat**.
  3. Klikněte na tlačítko **Aktivace softwarovým klíčem**.
  4. Klikněte na **Online Activation**.
  5. Vyplňte váš licenční kód a klikněte na tlačítko **Ověřit**.
  6. Vyplňte požadované informace o uživateli.
  7. Klikněte na tlačítko **OK**.
- Zobrazí se stránka úspěšné aktivace s licenčními informacemi.

## Aktivace SW licence manuálně (není-li k dispozici internet)

Pro aktivaci ZWCAD+ použijte licenční kód skládající se z 24 znaků, který jste obdrželi společně s produktem ZWCAD+.


Postupujte podle níže uvedených pokynů

1. Spusťte *Správce licence ZWCAD+* z menu Start Windowsu.
2. Klikněte na tlačítko **Aktivovat**.
3. Klikněte na tlačítko **Aktivace softwarovým klíčem**.
4. Vyberte **Manuální aktivace**.
5. Vyplňte váš licenční kód.
6. Klikněte na tlačítko **Generovat** pro uložení souboru požadavku aktivace (.xml soubor pojmenovaný vašim licenčním kódem).
7. Přeneste tento .xml soubor požadavku aktivace na jiný počítač připojený k internetu.
8. Otevřete webový prohlížeč a přejděte na stránku [www.zwsoft.com/en/licence](http://www.zwsoft.com/en/licence)
9. Vyplňte váš licenční kód a požadované informace uživatele.
10. Klikněte na tlačítko **Submit** a přejděte na stránku s názvem *Manage Entitlements*.
11. Na stránce klikněte na tlačítko **Manual activation**.
12. Nahrajte váš XML soubor požadavku aktivace a klikněte na tlačítko **Submit**.
13. Na další stránce klikněte na **Save To File** a uložte XML soubor odpovědi.
14. Přeneste tento XML soubor odpovědi zpátky na počítač kde je nainstalován ZWCAD+.
15. Jděte na stránku na které jste generovali soubor požadavku aktivace a klikněte na tlačítko **Umístění** pro nahrání XML souboru odpovědi.
16. Klikněte na tlačítko **OK**. Zobrazí se stránka úspěšné aktivace s licenčními informacemi.



## Vrácení samostatné licence (softwarový kód)

Proces vrácení licence je určen k deaktivaci vašeho ZWCAD+ na starém počítači před aktivací licence na novém systému. Pokud plánujete instalovat aktuální ZWCAD+ na jiný počítač, nebo plánujete vykonat softwarové nebo hardwarové změny, např. výměnu hardwaru v počítači, nebo při přeformátování systémového pevného disku, nejdříve musíte vaši licenci(e) vrátit.



**Pokud nelze vykonat proces VRÁCENÍ kvůli nečekané havárii softwaru nebo selhání hardwaru, musíte se obrátit na prodejce, od kterého jste zakoupili svou licenci na tento software.**

Pokud váš ZWCAD+ nyní pracuje normálně, plánovaná reinstalace je plně řízena a provozována přímo vámi. Stačí sledovat pokyny pro dokončení celého postupu.

Vyberte si jeden ze dvou níže uvedených způsobů.


### Vrácení licence automaticky (přes internet)

Postupujte podle níže uvedených pokynů

1. Spustíte *Správce licence ZWCAD+* z menu Start Windowsu.
2. Klikněte na tlačítko **Vrátit**.
3. Klikněte na tlačítko **Vrátit online**
4. Ověřte váš licenční kód, který se zobrazí na stránce
5. Pro potvrzení klikněte na tlačítko **OK**  
Zobrazí okno úspěšné vrácení licence

Vaše licence ZWCAD+ byla deaktivována.

Nyní je připravena k aktivaci na novém počítači.







## Vrácení licence manuálně (není-li k dispozici internet)


Postupujte podle níže uvedených pokynů

1. Spustíte *Správce licence ZWCAD+* z menu Start Windowsu.
2. Klikněte na tlačítko **Vrátit**.
3. Klikněte na tlačítko **Vrátit manuálně**.
4. Ověřte váš licenční kód.
5. Klikněte na tlačítko **Generovat** pro uložení souboru požadavku vrácení licence (.xml soubor pojmenovaný jako FID\_XXXX).
6. Přeneste tento .xml soubor požadavku vrácení na jiný počítač připojený k internetu.
7. Otevřete webový prohlížeč a přejděte na stránku [www.zwsoft.com/en/licence](http://www.zwsoft.com/en/licence)
8. Vyplňte váš licenční kód.
9. Klikněte na tlačítko **Submit** a přejděte na stránku s názvem *Manage Licences*.
10. Na stránce klikněte na tlačítko **Manage Licences**
11. Klikněte na tlačítko **Manual Return**
12. Nahrajte váš XML soubor požadavku vrácení a klikněte na tlačítko **Submit**.
13. Na další stránce klikněte na tlačítko **Save To File** a uložte XML soubor odpovědi.
14. Přeneste tento XML soubor odpovědi zpátky na počítač kde je nainstalován ZWCAD+.
15. Jděte na stránku na které jste generovali soubor požadavku vrácení licence a klikněte na tlačítko **Umístění** pro nahrání XML souboru odpovědi.
16. Klikněte na tlačítko **OK**.

Váš ZWCAD+ byl úspěšně deaktivován.

Nyní je připraven k aktivaci na novém počítači.





## Síťová licence

Při síťové licenci řídí autorizaci licenčního server vydávající licence, pro více než jednoho klienta. Licenční server autorizuje klienty a vydává pro ně licence. Klient požaduje licenci z licenčního serveru, přes lokální připojení k počítačové síti. Server a klient musí být nainstalován a nakonfigurován tak aby vzájemně mohli komunikovat.

Pokud jste zakoupili síťovou licenci, než začnete používat ZWCADu+ (jak serveru tak klientů) přečtěte si následující kapitoly, které vás provedou procesem instalace, aktivace a nastavení.

## Licenční server

Licenční server opravňuje autorizuje klienty vydávání pro ně licence. V následujících kapitolách vás provede procesem instalace, aktivace, konfigurace a jak začít.

Další důležitá informace je jak vrátit samostatnou licenci, pokud budete muset změnit instalaci.



## Instalace serveru


Pokud máte licenční kód pro síťovou licenci (pro více licencí), musíte na server nainstalovat Správce síťových licencí, ze kterého klient získá autorizaci a povolení pro spuštění ZWCAD+.

Postupujte podle níže uvedených pokynů

1. Klikněte na tlačítko **Instalovat**.
2. Zaškrtněte políčko **Správce síťových licencí**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka **ZWCAD+ 2014**.
4. Pokračujte kliknutím na tlačítko **Pokrač.**
5. Souhlasíte-li s licenčními podmínkami, potvrďte svůj souhlas zaškrtnutím políčka souhlasu a klikněte **Pokračovat**
5. Určete umístění instalace a klikněte na tlačítko **Pokračovat**
6. Instalace se spustí a zobrazí se poslední stránka. Po dokončení klikněte **Dokončit**
7. Doporučujeme restartovat počítač

Teď máte nainstalovaný Správce síťových licencí.

Pro další podrobnosti k zahájení licencování, viz kapitola *Aktivace Serveru*.



Po nainstalování Správce síťových licencí ZWCAD+ na server, ho pro spuštění služby licencování musíte aktivovat.

Postupujte podle níže uvedených pokynů

1. Spustíte *Správce síťových licencí ZWCAD+* z menu Start Windowsu.
2. Klikněte na tlačítko **Aktivovat**.
3. Vyplňte váš licenční kód a množství zakoupených licencí
4. Klikněte na tlačítko **Ověřit**.
5. Vyplňte požadované informace uživatele
6. Klikněte na tlačítko **Aktivovat**. Zobrazí se zpráva o úspěšné aktivaci

Pro podrobnosti - viz *Konfigurace serveru*.



## Manuální aktivace (není-li k dispozici internet)

Postupujte podle níže uvedených pokynů

1. Spustíte *Správce síťových licencí* ZWCAD+ z menu Start Windowsu.
2. Klikněte na tlačítko **Aktivovat...** a v dalším dialogu na odkaz **here** (umístěný dole)
3. Vyplňte váš licenční kód a množství zakoupených licencí
4. Klikněte na tlačítko **Generovat** pro uložení souboru požadavku aktivace (.xml soubor pojmenovaný vašim lic.kódem).
5. Přeneste tento .xml soubor požadavku aktivace na jiný počítač připojený k internetu.
6. Otevřete webový prohlížeč a přejděte na stránku [www.zwsoft.com/en/licence](http://www.zwsoft.com/en/licence)
7. Vyplňte váš licenční kód.
8. Klikněte na tlačítko **Submit** a přejděte na stránku s názvem *Manage Entitlements*.
9. Na stránce klikněte na tlačítko **Manual Activation**.
10. Nahrajte váš XML soubor požadavku aktivace a klikněte na tlačítko **Submit**.
11. Na další stránce klikněte na tlačítko **Save To File** a uložte XML soubor odpovědi.
12. Přeneste tento XML soubor odpovědi zpátky na počítač kde je *Správce síťových licencí*.
13. Jděte na stránku na které jste generovali soubor požadavku aktivace a klikněte na tlač. **Prohledávat** pro nahrání XML soub. odpovědi.
14. Po dokončení klikněte tlačítko **Aktivovat**.  
Zobrazí se zpráva o úspěšné aktivaci.

Pro zahájení licencování potřebujete ještě vykonat několik dalších kroků.

Pro podrobnosti - viz *Konfigurace serveru*.

ZWCAD+ 2014 Správce síťových licencí

**ZWCAD+**  
Cost-effective CAD

**Krok 1: Generovat XML soubor požadavku**

Vyplňte licenční kód a množství licencí, pak klikněte na tlačítko **[Generovat]** pro generování XML souboru požadavku.

Licenční kód:  Množství:  **Generovat**

**Krok 2: Získání aktivčního souboru**

Jděte na [www.zwsoft.com/en/license](http://www.zwsoft.com/en/license) pro získání souboru odpovědi.

**Krok 3: Aktivovat**

Vyberte XML soubor v kroku2, a klikněte tlačítko **[Aktivovat]**.

XML soubor odpovědi:  **Prohledávat...** **Aktivovat**

**Sorno** **Zpátky** **Dokončit**

Welcome to ZWSOFT License Center

License Code

User Information

Name  Country  Select Country-Region

Company  Email

Industry  Select Industry

The information you provide will be used by ZWSOFT to register you in our customer database, to keep you informed about our products and services, and ensure you benefit from being an authorized ZWSOFT user. ZWSOFT does not sell or otherwise provide your information to anyone outside of ZWSOFT or our Authorized Business Partners.

**Submit**

ZWCAD+ 2014 Správce síťových licencí

**manage entitlements**

Activatable License Items

| Type | Product | Capacity | Expiration | Hardware |
|------|---------|----------|------------|----------|
| 1    | ZWCAD   | 1        | PERMANENT  |          |

Page 1 of 1

**Manual Activation**

Generate XML File

Generate the trusted storage activation request as a .xml file on the client machine. Load the file into the ZWSOFT License Center.

**Cancel** **Submit**

**Save To File**

## Konfigurace serveru



Pro zahájení licencování potřebujete ještě nakonfigurovat několik nastavení.

Postupujte podle níže uvedených pokynů

1. Spustíte *Konfiguraci síťových licencí* ZWCAD+ z menu Start ve Windows.
2. Přejdete do karty **Config Services**.
3. Vyberte (nebo napište) název služby síťových licencí.
4. Vyhledejte a určete cesty k následující třem nezbytným souborům *lmgrd.exe* a *LicenseFile.lic* a *debug.log*.  
Standardně se nacházejí v instalačním adresáři *Správce síťových licencí* ZWCAD+
5. Zaškrtněte obě políčka na záložce.
6. Klikněte na tlačítko **Save service** pro uložení všech výše uvedených informací jako novou konfiguraci.
7. Jděte na první záložku **Service/License File**.
8. Zvolte **Configuration using Services**.
9. Vyberte právě určený název.

Nyní je licenční server připraven k vydávání licencí pro klienty.

Viz kapitola *Spuštění licencování* pro vydávání licencí klientům.



## Spuštění licencování


Po dokončení konfigurace je licenční server připraven k vydávání licencí pro klienty.

Postupujte podle níže uvedených pokynů

1. Přejděte na záložku **Start/Stop/Reread**.
2. Zkontrolujte si službu, kterou jste nakonfigurovali a uložili.  
Je zvýrazněna v dialogovém okně.
3. Klepněte na tlačítko **Start Server**. Standardně ihned spustí licencování.
4. Přejděte do záložky **Server Status** pro dvojitou kontrolu zda server skutečně pracuje.
5. Klepněte na tlačítko **Perform Status Enquiry**.  
Po konfiguraci provedte dotaz stavu serveru, pro ověření zda byl server správně nakonfigurován a zda začal pracovat.
6. K ověření stavu si prohlédněte textový rámeček níže.  
Uvidíte celkový počet licencí, které byly vydány.

Nyní licenční server vydává licence pro klienty.

Pro nastavení klientů - viz *Instalace klienta* a *Aktivace klienta*.



## Vrácení serverové licence

Proces vrácení licence je určen k deaktivaci vašeho ZWCAD+ na starém serveru před aktivací na novém systému. Pokud plánujete vykonat softwarové nebo hardwarové změny, např. výměnu hardwaru, nebo při přeformátování systémového pevného disku, nejdříve musíte vaše licence do ZWSOFTu. Všechny vypůjčené licence pro klienty musí být před dalším pokračováním pro úspěšné vrácení licen vráceny. Pro podrobnosti - viz Vrácení klientské licence.

**Pokud nelze vykonat proces VRÁCENÍ kvůli nečekané havárii softwaru nebo selhání hardwaru, musíte se obrátit na prodejce, od kterého jste zakoupili svou licenci na tento software.**

Vyberte si jeden ze dvou níže uvedených způsobů.


### Vrácení licence automaticky (přes internet)

Postupujte podle níže uvedených pokynů

1. Spustíte *Správce síťových licencí* ZWCAD+ z menu Start Windowsu.
2. Klikněte na tlačítko **Vrátit**.
3. Klikněte na tlačítko **Online**
4. Pro potvrzení klikněte na tlačítko **OK**  
Zobrazí okno úspěšné vrácení licence
5. klikněte na tlačítko **OK**

Vaše licence byla úspěšně deaktivována.

Nyní je připravena k aktivaci na novém serveru.




## Vrácení licence manuálně (není-li k dispozici internet)

Postupujte podle níže uvedených pokynů

1. Spustíte *Správce síťových licencí ZWCAD+* z menu Start Windowsu.
2. Klikněte na tlačítko **Vrátit**.
3. Klikněte na tlačítko **Offline**
4. Pokračujte kliknutím na tlačítko **OK**
5. Klikněte na tlačítko **Generovat** pro uložení souboru požadavku vrácení licence (.xml soubor pojmenovaný jako FID\_XXXXX).
6. Přeneste tento .xml soubor požadavku vrácení na jiný počítač připojený k internetu.
7. Otevřete webový prohlížeč a přejděte na stránku [www.zwsoft.com/en/license](http://www.zwsoft.com/en/license)
8. Vyplňte váš licenční kód.
9. Klikněte na tlačítko **Submit** a přejděte na stránku s názvem *Manage Licences*.
10. Na stránce klikněte na tlačítko **Manage Licences**.
11. Klikněte na tlačítko **Manual Return**.
12. Nahrajte váš XML soubor požadavku vrácení a klikněte na tlačítko **Submit**.
13. Na další stránce klikněte na tlačítko **Save To File** a uložte XML soubor odpovědi.
14. Přeneste tento XML soubor odpovědi zpátky na server kde je nainstalován *Správce síťových licencí ZWCADu Plus*.
15. Jděte na stránku na které jste generovali soubor požadavku vrácení a klikněte na tlač. **Vyhledat** pro nahrání XML souboru odpovědi.
16. Po dokončení klikněte **Vrátit** - zobrazí se zpráva o úspěšném vrácení licence.

Vaše licence byla úspěšně deaktivována.

Nyní je připravena k aktivaci na novém serveru.





# Klient



Klient požaduje licenci z licenčního serveru, přes lokální připojení k počítačové síti. V následujících kapitolách vás provede procesem instalace a aktivace.

Dále je důležité vědět, jak vrátit samostatnou licenci, pokud budete muset změnit instalaci.

## Instalace klienta

Spustí se automaticky po vložení CD.

Postupujte podle níže uvedených pokynů

1. Klikněte tlačítko **Instalovat**
2. Zaškrtněte políčko **ZWCAD+ 2014**
3. Vyberte zda instalovat doplňkové **Fonty a Výukové filmy**
4. Zrušte zaškrtnutí políčka **Správce síťové licence**
5. Pokračujte kliknutím tlačítka **Další**
6. Souhlasíte-li s licenčními podmínkami, potvrďte svůj souhlas zaškrtnutím políčka souhlasu a klikněte **Další**
7. Určete umístění instalace a klikněte na tlačítko **Další**
8. Instalace se spustí a zobrazí se poslední stránka. Vyberte si své oblíbené rozhraní Ribonové/Klasické
9. Po dokončení klikněte **Dokončit**
10. Doporučujeme restartovat počítač

ZWCAD+ již máte nainstalovaný na počítači.

Pro aktivaci licence zbývá vykonat ještě pár kroků.


Pro podrobnosti - viz **Aktivace klienta**



## Aktivace klienta

Chcete-li začít používat ZWCAD + na klientském počítači, musíte získat licenci z licenčního serveru v lokální počítačové síti. Pro jistotu dvakrát zkontrolujte, zda jste připojeni k serveru.

Vyberte jeden z následujících dvou způsobů




## Vyžádání plovoucí licence

Nejdříve připojte počítač k serveru a postupujte podle pokynů k aktivaci ZWCAD+.

Postupujte podle níže uvedených pokynů

1. Spustíte *Správce licence ZWCAD+* z menu Start Windowsu.
2. Na obrazovce klikněte na tlačítko **Aktivovat**.
3. Klikněte na tlačítko **Aktivace softwarovým klíčem**.
4. Vyberte **Požádat o plovoucí licenci**.
5. Zadejte IP adresu nebo název serveru.
6. Pak klikněte na tlačítko **OK**.
7. Zavřete *Správce licence ZWCAD+* a spustíte ZWCAD+.

Pro ověření, že byl ZWCAD+ úspěšně aktivován, spustíte aplikaci ZWCAD+.



## Vypůjčení licence

Chcete-li používat ZWCAD+ samostatně, bez napojení na server, pro pokračování budete potřebovat licenční kód.

Jestliže máte k dispozici licenční kód, postupujte podle níže uvedených pokynů pro vypůjčení licence na samostatné používání nezávislé na připojení k počítačové síti či internetu

1. Spustíte *Správce licence ZWCAD+* z menu Start Windowsu..
2. Na obrazovce klikněte na **Aktivovat**.
3. Klikněte na tlačítko **Aktivace softwarovým klíčem**.
4. Vyberte položku **Vypůjčit licenci**.
5. Vyplňte licenční kód (musí být shodný s kódem na serveru).
6. Vyplňte IP adresu licenčního serveru nebo název serveru.
7. Neměňte hodnotu výchozího portu 27000, pokud ještě není určen.
8. Zadejte dobu platnosti během které chcete používat ZWCAD+ na vašem počítači.
9. Po dokončení klikněte na tlačítko **OK**. Zobrazí se stránka o úspěšné aktivaci s informacemi o vaší licenci.
10. Zavřete *Správce licence ZWCAD+* a spustíte ZWCAD+.



Nyní bude váš ZWCAD+ pracovat samostatně v nezávislém režimu

**Pokud chcete ukončit samostatný režim před vypršením doby platnosti, kterou jste zadali, musíte vykonat proces VRÁCENÍ.**

## Vrácení licence klienta

Existují dva způsoby vrácení licence, pokud nepotřebujete spouštět ZWCAD+ na vašem počítači.

### Vrácení plovoucí licence


Standardně pro ukončení autorizace není třeba vracet plovoucí licenci klienta.

Postupujte podle níže uvedených pokynů

1. Spustíte *Správce licence ZWCAD+* z menu Start Windowsu.
2. Zrušíte zaškrtnutí políčka *Povolit síťovou plovoucí licenci*.
3. Pro ukončení klikněte na **X**.

Váš ZWCAD+ byl deaktivován.

Postup pro opětovnou aktivaci najdete v části *Aktivace samostatné licence/Aktivace klienta*.



### Vrácení vypůjčené licence

Chcete ukončit vypůjčenou licenci před vypršením určené doby, musíte tuto vypůjčenou licenci vrátit.

Postupujte podle níže uvedených pokynů

1. Spustíte *Správce licence ZWCAD+* z menu Start Windowsu.
2. Na obrazovce klikněte na tlačítko **Vrátit**.
3. Vyberte **Vrátit vypůjčenou licenci**.
4. Ověřte si informace na stránce (licenční kód, IP adresa a port serveru).
5. Pro ukončení klikněte na **OK**.

Váš ZWCAD+ byl deaktivován.

Postup pro opětovnou aktivaci najdete v části *Aktivace samostatné licence/Aktivace klienta*.

